

## Configurazione del servizio di SMTP autenticato con Outlook2003

Gentile cliente

Desideriamo anzitutto ringraziarla per l'utilizzo del nostro SMTP autenticato che Le permette di disporre di un servizio di spedizione della posta elettronica affidabile, sorvegliato e dotato di assistenza tecnica.

In questa breve guida troverà i passi necessari per la configurazione del servizio di SMTP autenticato su Microsoft Outlook 2003.

1. Aprire Outlook2003 e selezionare dal menù principale la voce "Strumenti"
2. Cliccare ora su "Account di posta elettronica" (figura 1)





figura 1

3. Selezionare "Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti" e cliccare su "Avanti" (figura 2).



*figura 2*

4. Selezionare l'account sul quale impostare l'SMTP autenticato e cliccare su "Avanti"

5. Selezionare "POP3" e cliccare su "Avanti"

6. Inserire il proprio indirizzo di posta e i dati di configurazione forniti per l'attivazione del servizio di SMTP autenticato e cliccare su "Avanti".

In particolare alla voce "Server posta in uscita (SMTP)" inserire il nome del server indicato nella mail che avrete ricevuto con i dati di configurazione (figura 3).

**Account di posta elettronica**

**Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)**  
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

**Informazioni utente**

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

**Informazioni server**

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

**Informazioni accesso**

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni**

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Altre impostazioni ...

< Indietro   Avanti >   Annulla

*figura 3*

7. Nella scheda "Server della posta in uscita", inserire il proprio **Nome account** o **Username** e la **Password** di accesso al servizio SMTP autenticato contenute nella e-mail che vi abbiamo spedito (figura 4).


Attenzione alle maiuscole e minuscole, vanno rispettate per essere correttamente riconosciuti dal server.

Controllate che il flag "il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" sia spuntato.

8. Nella scheda "Impostazioni avanzate" che il valore inserito in "Server posta in uscita (SMTP)" sia 25 e che il flag appena sotto denominato "Il server richiede una connessione crittografata (SSL)" sia spuntato.

9. A questo punto possiamo convalidare i dati inseriti premendo il tasto "OK".

*figura 4*



*figura 5*

